

# **SOFTUNE™ USB** ドライバー リリースノート

[SRN211854] Ver. 12.00.1 Release Date: April 20, 2016

このたびは弊社のソフトウェア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、Cypress SOFTUNE™ USB ドライバー Ver. 12.00.1 の動作環境, インストール手順, 制限事項および新機能について説明しています。

SOFTUNE USB ドライバー Ver. 12.00.1 では、Windows 10 をサポートしました。

#### サポート OS

本ソフトウェアは以下の OS をサポートしています。

■ Windows 7 SP1 (32bit 版 / 64bit 版)

■ Windows 8.1 (32bit 版 / 64bit 版)

■ Windows 10 (32bit 版 / 64bit 版)

注意: 仮想マシンで上記 OS を使用した場合の動作は保証していません。

# 対応エミュレータ

本製品は、以下のエミュレータ向けの USB ドライバーです。

- MB2100-01
- MB2198
- MB2147-01
- MB2146-07

#### インストール手順

本ソフトウェアのインストール手順を説明します。

- 1. Administrator の権限でログオンします。
- 2. 添付の CD-ROM を CD/DVD ドライブにセットします。
- 3. "SetupUSB.exe"を起動します。
- 4. プログラムを格納するディレクトリを指定します。
- 5. [次へ]をクリックし、インストールを開始してください。[完了]をクリックすればインストールは 終了です。

加えて、SOFTUNE V3/V6 をお使いの場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. エミュレータハードを接続し、電源を入れます。
- 2. [スタート] [コントロールパネル]などから[デバイスマネージャ]を開きます。



- 3. [Jungo]または[USB]の下に表示されている以下の項目を選択し、[プロパティ]をクリックします。
  - "MB2100-01" (MB2100-01 の場合)
  - "MB2198-01" (MB2198の場合)
  - "MB2147-01" (MB2147-01 の場合)
  - "MB2146-07" (MB2146-07 の場合)
- 4. [ドライバー]タブを選択し、[削除]ボタンをクリックします。
- 5. [このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する]を有効にし、[OK]ボタンをクリックします。
- 6. 以下のバージョンの SOFTUNE をお使いの場合、本 USB ドライバーのインストールディレクト リ\Bin 以下のファイルすべてを、各 SOFTUNE のインストールディレクトリ\Bin に上書きコピー してください。

FR Family : REV:600014以前
F2MC-16 Family : REV:300026以前
F2MC-8 Family : REV:300021以前

7. PC を再起動します。

# アンインストール手順

本ソフトウェアのアンインストール手順を説明します。

- 1. コントロールパネルを開き、[プログラム] > [プログラムのアンインストール]を選択します。 表示方法が[大きいアイコン]または[小さいアイコン]の場合は、[プログラムと機能]を選択します。
- 2. リストの中から本ソフトウェアを選択し、[アンインストール]をクリックします。

# アンインストール時の注意事項

SOFTUNE USB ドライバーは他の SOFTUNE V3/V6/V7 や以下の製品と共用しています。アンインストール時は、それらの製品を使用していないことを確認してください。

SOFTUNE USB ドライバーを使用する SOFTUNE 以外の製品

- PC Helper
- FLASH USB Programmer New 8FX

#### Ver12.00.1 新機能

■ サポート **OS** に Windows **10** を追加しました。

#### 制限事項

本ソフトウェアに制限事項はありません。

# 未修正の不具合

本ソフトウェアに未修正の不具合はありません。





Cypress Semiconductor 198 Champion Ct. San Jose, CA 95134-1709 USA Tel: 408.943.2600

Fax: 408.943.4730

Application Support Hotline: 425.787.4814

www.cypress.com

© Cypress Semiconductor Corporation, 2016. 本書面は、Cypress Semiconductor Corporation 及び Spansion LLC を含むその子会社(以下、「Cypress」という。)に帰属する財産である。本書面(本書面に含まれ又は言及されているあらゆるソフトウェア又はファームウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)を含む)は、アメリカ合衆国及び世界のその他の国における知的財産法令及び条約に基づき、Cypress が所有する。Cypress はこれらの法令及び条約に基づく全ての権利を留保し、また、本段落で特に記載されているものを除き、Cypress の特許権、著作権、商標権又はその他の知的財産権のライセンスを一切許諾していない。本ソフトウェアにライセンス契約書が伴っておらず、かつ、あなたがCypress との間で別途本ソフトウェアの使用方法を定める書面による合意をしていない場合、Cypress は、あなたに対して、(1)本ソフトウェアの著作権に基づき、(a)ソースコード形式で提供されている本ソフトウェアについて、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、組織内部でのみ、本ソフトウェアの修正及び複製を行うこと、並びに(b)Cypress のハードウェア製品ユニットに用いるためにのみ、(直接又は再販売者及び販売代理店を介して間接のいずれかで)エンドユーザーに対して、バイナリーコード形式で本ソフトウェアを外部に配布すること、並びに(2)本ソフトウェア(Cypress により提供され、修正がなされていないもの)に抵触する Cypress の特許権のクレームに基づき、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、本ソフトウェアの作成、利用、配布及び輸入を行うことについての非独占的で譲渡不能な一身専属的ライセンス(サブライセンスの権利を除く)を付与する。本ソフトウェアのその他の使用、複製、修正、変換又はコンパイルを禁止する。

適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、本書面又はいかなる本ソフトウェアに関しても、明示又は黙示を とわず、いかなる保証(商品性及び特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがこれらに限られない)も行わない。適用 される法律により許される範囲内で、Cypress は、別途通知することなく、本書面を変更する権利を留保する。Cypress は、本書面に記載のあるいかなる製品又は回路の適用又は使用から生じる一切の責任を負わない。本書面で提供されたあ らゆる情報(あらゆるサンプルデザイン情報又はプログラムコードを含む)は、参照目的のためのみに提供されたもので ある。この情報で構成するあらゆるアプリケーション及びその結果としてのあらゆる製品の機能性及び安全性を適切に設 計し、プログラムし、かつテストすることは、本書面のユーザーの責任において行われるものとする。Cypress 製品は、 兵器、兵器システム、原子力施設、生命維持装置若しくは生命維持システム、蘇生用の設備及び外科的移植を含むその他 の医療機器若しくは医療システム、汚染管理若しくは有害物質管理の運用のために設計され若しくは意図されたシステム の重要な構成部分として用いるため、又はシステムの不具合が人身傷害、死亡若しくは物的損害を生じさせることになる その他の使用(以下、「本目的外使用」という。)のためには、設計、意図又は承認されていない。重要な構成部分と は、装置又はシステムのその構成部分の不具合が、その装置若しくはシステムの不具合を生じさせるか又はその安全性若 しくは実効性に影響すると合理的に予想できる、機器又はシステムのあらゆる構成部分をいう。Cypress 製品のあらゆる 本目的外使用から生じ、若しくは本目的外使用に関連するいかなる請求、損害又はその他の責任についても、Cypress は その全部又は一部をとわず一切の責任を負わず、かつ、あなたは Cypress をそれら一切から免除するものとし、本書に より免除する。あなたは、Cypress 製品の本目的外使用から生じ又は本目的外使用に関連するあらゆる請求、費用、損害 及びその他の責任(人身傷害又は死亡に基づく請求を含む)から Cypress を免責補償する。

Cypress、Cypress のロゴ、Spansion、Spansion のロゴ及びこれらの組み合わせ、PSoC、CapsSense、EZ-USB、F-RAM、及び Traveo は、米国及びその他の国における Cypress の商標又は登録商標である。Cypress の商標のより完全なリストは、cypress.com を参照のこと。その他の名称及びブランドは、それぞれの権利者の財産として権利主張がなされている可能性がある。